



MANUAL DE USUARIO – ALEISER RESPALDA



Contenido

| | |
|---|----|
| Introducción..... | 3 |
| Instalación. | 4 |
| Configuración inicial..... | 10 |
| Configuración de respaldos..... | 18 |
| Configuración de carpeta para almacenamiento de respaldos. | 24 |
| Omisión de empresas. | 28 |
| Notificación de resultados por e-mail..... | 29 |
| Programación de respaldos automáticos. | 32 |
| Ejecución de respaldo manual. | 38 |

Introducción

En éste manual, describiremos el proceso de configuración de ALEISER Respalda paso a paso, acompañado de imágenes y señalamientos claros para lograr obtener los respaldos de manera automática, así como las opciones de almacenamiento y notificación de resultados vía e-mail. En caso de presentar inconvenientes o situaciones no presentadas en éste documento, favor de comunicarse con su distribuidor, o bien, contactar al equipo ALEISER por medio de la página oficial <https://respalda.aleiser.mx> en el apartado de "Contacto".

Instalación.


Para comenzar la instalación de ALEISER Respalda, debemos descargar la última versión que se encuentra en la página oficial <https://respalda.aleiser.mx> en el apartado **Descarga**.

DESCARGA UNA PRUEBA DE 15 DÍAS


Puedes probar nuestro software por 15 días gratis sin ninguna limitación. Si lo deseas puedes comunicarte con nosotros para instalar y configurar la prueba sin costo ni compromiso.

↓ **DESCARGAR**


Presionamos en el botón "descargar" y en seguida comenzará la descarga del sistema, esperamos a que se complete el proceso, damos clic en la pestaña y seleccionamos "abrir".




Al ejecutar la descarga, nos muestra la siguiente ventana en la cual daremos clic en el botón "Aceptar".



Después, se muestra la ventana para seleccionar la carpeta donde instalaremos el sistema ALEISER Respalda (No modificar la carpeta de instalación). Procedemos a dar clic en el botón "Extraer".




Esperamos a que termine el proceso de instalación.




Al terminar la instalación, encontraremos el siguiente icono ejecutable en nuestro escritorio.




Teniendo esto, procederemos a configurar nuestro icono ejecutable para un funcionamiento adecuado del sistema. Daremos clic derecho sobre el icono y seleccionamos la opción "Propiedades".




Se muestra la siguiente ventana, donde aplicaremos nuestras configuraciones para ejecutar el sistema como administrador. Primero debemos de dar clic en el botón "Opciones avanzadas" y en la nueva ventana que se muestra, habilitar la opción "Ejecutar como administrador" y después clic en "Aceptar".






Después, vamos a la pestaña "Compatibilidad" y daremos clic en el botón "Cambiar la configuración para todos los usuarios".



Se mostrará una nueva ventana, donde habilitaremos la opción “Ejecutar éste programa como administrador”, después clic en “Aplicar” y para finalizar clic en el botón “Aceptar”.




Terminando lo anterior, nos quedará abierta la ventana de propiedades donde daremos clic en “Aceptar”.

Listo, hasta ahora tenemos nuestro ejecutable configurado correctamente para comenzar a utilizar nuestro sistema ALEISER Respalda.

Configuración inicial.

Para comenzar con la configuración de nuestro sistema, debemos iniciarlo desde el acceso que se encuentra en nuestro escritorio, previamente configurado.

Al iniciarlo, podremos ver un mensaje de atención, donde el sistema nos informa que no encuentra el archivo de configuración "config.aleiser". Esto es normal, ya que el sistema es nuevo, así que realizaremos la configuración para crear este archivo y el sistema funcione correctamente. Damos clic en "Aceptar".




Al dar clic nos preguntará si deseamos abrir el asistente de configuración, a lo que daremos clic en "Aceptar".

PREGUNTA

¿Desea Abrir el asistente de configuración del sistema?

CANCELAR ACEPTAR






Encontradas: Seleccionar todas

LICENCIA:

INICIAR

El asistente comienza a realizar la búsqueda de instancias SQL, seleccionaremos la instancia a nuestro gusto, ésta selección es para determinar donde se creará la base de datos de ALEISER Respalda.



Por favor seleccione una instancia de SQL Server, elija el modo de autenticación


Instancia SQL: **REFRESCAR**

Autenticación de SQL Server Autenticación de Windows **VERIFICAR**


Usuario:

Contraseña:


Teniendo seleccionada la instancia, deberemos ingresar los datos de acceso, podremos hacerlo de la misma manera que SQL, usando la autenticación de Windows o SQL server. Al ingresar los datos, daremos clic en el botón "Verificar".




Al verificar los datos nos mandara un mensaje para confirmar la comunicación con nuestra instancia seleccionada. Damos clic en "Aceptar" para continuar.



Después de esto, en la ventana de configuración se habilitará un botón de "Guardar" al que le daremos clic para guardar los cambios.



Al dar clic en guardar, el sistema notifica los cambios con el siguiente mensaje. Daremos clic en "Aceptar".




Luego de esto, el sistema notifica que se está utilizando una versión de prueba, en caso de contar con su clave KEY para la activación anual, dar clic en "Aceptar". Si solamente es versión de prueba, presionar "Cancelar".

AVISO

Esta usted usando una versión de prueba de este sistema, aun tiene 4 días para seguir utilizándolo.
¿Desea activar una licencia ahora?

CANCELAR ACEPTAR

En caso de contar con una KEY de activación, daremos clic en "aceptar" y se muestra la siguiente ventana, donde ingresaremos la KEY y después clic en activar. Si su instalación solamente es de versión prueba, pasar a la página 15.




Clave KEY: Código de activación de ALEISER Respalda.


Hardware ID: Serie compuesta por datos de diferentes componentes del equipo donde está instalado ALEISER Respalda.

Nota importante: Se recomienda guardar en un lugar seguro el Hardware ID y código de activación, ya que serán requeridos en caso de migrar la licencia de ALEISER Respalda a otro equipo.

Después de dar clic en “Activar” el sistema notifica la activación con el siguiente mensaje, donde seleccionaremos “Aceptar”.



Al cerrar la ventana anterior, podremos ver que nuestro sistema está activado de manera correcta. También, muestra un mensaje donde notifica que debemos configurar el sistema para buscar empresas, lo cual veremos en el siguiente apartado **Configuración de respaldos**.



En caso de no contar con una KEY de activación, daremos clic en "Cancelar".

AVISO

Esta usted usando una versión de prueba de este sistema, aun tiene 4 días para seguir utilizándolo.
¿Desea activar una licencia ahora?

—————> **CANCELAR ACEPTAR**

Luego de esto, el sistema nos mostrará un formulario de registro para validar nuestra versión de prueba por 15 días, el cual debemos de llenar con nuestros datos, después dar clic en el botón "Probar por 15 días".

Registro para prueba de 15 días

Nombre de contacto: _____

Correo Electrónico: _____

RFC: _____

Estado:

Código Postal: _____

—————> **PROBAR POR 15 DÍAS**

Después de completar éste formulario, el sistema muestra el siguiente mensaje.

GRACIAS

EL registro se ha completado exitosamente,
dispone de 15 días para probar el sistema.

→ **ACEPTAR**

El sistema volverá a mostrarnos el siguiente aviso, donde daremos clic en "Cancelar".

AVISO


Esta usted usando una versión de prueba de este sistema, aun tiene 4 días para seguir utilizándolo.
¿Desea activar una licencia ahora?

CANCELAR ACEPTAR


Hasta el momento, hemos terminado con la configuración inicial de nuestro sistema ALEISER Respalda. Sigamos con el módulo **Configuración de respaldos**.

Configuración de respaldos.


Para comenzar con la configuración de los respaldos de ALEISER Respalda. Deberemos de dar clic en el botón de "Aceptar" en el mensaje que nos muestra el sistema cuando terminamos la configuración inicial, y después seleccionamos el botón "Configuración de respaldos" como se muestra en la siguiente imagen.




Se mostrará una nueva ventana donde se realiza la configuración de los respaldos, con un mensaje donde se nos pregunta si deseamos hacer una búsqueda de empresas, daremos clic en "aceptar".



Después, veremos un nuevo mensaje como el de la siguiente imagen, ya que deberemos de guardar la instancias donde se encuentran las bases de datos de nuestros sistemas CONTPAQi para que ALEISER Respalda pueda tener acceso a ellas y agregarlas a nuestra configuración de respaldos. Daremos clic en "Aceptar".



Veremos nuevamente la ventana donde seleccionaremos las instancias de SQL donde se encuentren nuestras empresas, pondremos los datos de autenticación, verificamos la comunicación y por ultimo damos clic en "Agregar"




El sistema notificara que la instancia se guardó correctamente con el siguiente mensaje, donde daremos clic en "Aceptar".

AVISO

Instancia guardada correctamente.

ACEPTAR ←


Podremos agregar más de una instancia. Cuando hayamos agregado todas las instancias que deseamos, daremos clic en "Aceptar".



The screenshot shows a dialog box titled "Configuración General" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Por favor seleccione una instancia de SQL Server, elija el modo de autenticación". Below this, there is a dropdown menu for "Instancia SQL" with the value "\COMERCIAL" and a "REFRESCAR" button to its right. Underneath, there are two checkboxes: "Autenticación de SQL Server" (checked) and "Autenticación de Windows" (unchecked), with a "VERIFICAR" button to the right. Below the checkboxes are two input fields: "Usuario" with the value "sa" and "Contraseña" with the value "*****". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "AGREGAR" and "ACEPTAR", with an orange arrow pointing to the "ACEPTAR" button.

Ahora ya tenemos nuestras instancias registradas, podremos consultar el catálogo de instancias dando clic en el botón "Ver instancias guardadas".

En éste mismo formulario, podremos registrar la ruta de la carpeta de empresas de nuestros sistemas AdminPAQ y Factura electrónica, como se muestra en la siguiente imagen. Para registrar la carpeta de AdminPAQ y FE, daremos clic en el campo que se marca en la imagen.



CATÁLOGO DE INSTANCIAS CONFIGURADAS


El sistema de respaldos buscará sistemas CONTPAQi en la siguientes instancias SQL Server

| NOMBRE COMPLETO INSTANCIA |
|--------------------------------------|
| \\COMERCIAL <input type="checkbox"/> |


ELIMINAR SELECCIONADOS

Ruta datos AdminPAQ/Factura Electrónica: **QUITAR**


Se abrirá una nueva ventana donde buscaremos y seleccionaremos la carpeta de empresas, para finalizar, daremos clic en el botón "Aceptar" como se muestra a continuación.




Ahora, tendremos listas nuestras ubicaciones de las empresas CONTPAQi: las instancias SQL y la ruta de datos de la carpeta Empresas. Nos quedara de la siguiente manera. Para regresar al panel de configuración, cerraremos la ventana desde la X.



Al cerrar el catálogo de instancias, daremos clic en el botón "Buscar empresas".




Mostrará el siguiente mensaje, en el cual, daremos clic en "Aceptar".



Tendremos que esperar a que realice la búsqueda de las instancias guardadas y de las bases de datos que se encuentran dentro de las instancias, así como las empresas de nuestra ruta de datos para AdminPAQ y FE.

Terminada la búsqueda, podremos ver en el panel cada empresa con sus respectivos datos. Como se muestra en la siguiente imagen.



ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RESPALDOS

VER INSTANCIAS GUARDADAS BUSCAR INSTANCIA BUSCAR EMPRESAS

Listado de empresas del servidor:

| EMPRESA | BASE DE DATOS | SISTEMA CONTPAQi | GUID ADD | ¿EXISTE BASI |
|--------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| CONTI | ctCONT | CONTABILIDAD_BANCOS | e8d82280-7531-4030-866c-224a8b886882 | S |
| GeneralesSQL | GeneralesSQL | CONTABILIDAD_BANCOS | | S |

Base de datos encontradas: 2

EMPRESAS CON CONFIGURACIÓN ESPECIAL CONFIGURAR RESPALDO PROGRAMAR TAREA CONFIGURAR EMAIL

Estás empresas ya estarán incluidas en la lista de empresas a respaldar por ALEISER Respalda.


Configuración de carpeta para almacenamiento de respaldos.

En el sistema, podremos configurar a nuestro gusto la carpeta de almacenamiento donde se van a guardar nuestros respaldos, daremos clic en el botón "Configurar respaldo". Los cambios de ésta configuración, se aplicarán a todas las empresas.

En ésta ventana encontramos diferentes campos, en el campo "Ruta de respaldo de base de datos" y "Ruta de respaldo ADD" el sistema por defecto asigna una carpeta llamada "Mis Respaldos CONTPAQi" la cual se creará cuando se realice nuestra primera tarea de respaldos.

También, podremos asignar una ruta en red o una carpeta que se sincronice a la nube (como Dropbox, drive, claro, etc.).

En el campo "Días de expiración del respaldo" pondremos el número de días que se mantendrán los respaldos (ej. Si quiero mantener los respaldos de los últimos 5 días, deberé ingresar el numero 5). Así, cuando se llegue el día 6, el sistema automáticamente eliminara el respaldo del día 1, manteniendo los respaldos actualizados y evitando que se sature nuestra carpeta de almacenamiento.



ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RESPALDOS

VER INSTANCIAS GUARDADAS BUSCAR INSTANCIA BUSCAR EMPRESAS

Listado de empresas del servidor:

| EMPRESA | BASE DE DATOS | SISTEMA CONTROL | GUID ADD | ¿EXISTE BASE |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| CONTEIS | | | e8d82280-7531-4030-866c-224a8b886882 | S |
| Generales: | | | | S |

Parámetros generales de respaldo

Ruta de respaldo base de datos: C:\Mis Respaldos CONTPAQi

Ruta de respaldo ADD: C:\Mis Respaldos CONTPAQi

Días de expiración del respaldo: _____


Command TimeOut (seg.): 3600

CANCELAR ACEPTAR

Base de datos encontradas: 2

EMPRESAS CON CONFIGURACIÓN ESPECIAL **CONFIGURAR RESPALDO** PROGRAMAR TAREA CONFIGURAR EMAIL

Para editar cualquiera de las rutas de respaldo, deberemos dar clic en el respectivo campo.



Parámetros generales de respaldo

Ruta de respaldo base de datos: C:\Mis Respaldos CONTPAQi


Ruta de respaldo ADD: C:\Mis Respaldos CONTPAQi

Días de expiración del respaldo: _____

Command TimeOut (seg.): 3600


CANCELAR ACEPTAR

Se mostrará la ventana donde buscaremos y seleccionaremos nuestra nueva ruta de respaldo. En la carpeta que seleccionemos ALEISER Respalda creará de manera automática una carpeta por sistema y dentro de ellas, una carpeta por empresa, esto para tener de manera organizada nuestros respaldos. Cuando hayamos seleccionado la carpeta, daremos clic en "Aceptar".



Después de seleccionar las nuevas rutas, asignamos el número de días de expiración de respaldo y el campo "Command TimedOut (seg.)" recomendamos dejarlo con el valor por defecto.


La ventana nos quedará de la siguiente forma. Daremos clic en "Aceptar".



| | |
|---------------------------------|----------|
| Ruta de respaldo base de datos | C:\Drive |
| Ruta de respaldo ADD | C:\Drive |
| Días de expiración del respaldo | 5 |
| Command TimeOut (seg.) | 3600 |

CANCELAR ACEPTAR

Después de esto, el sistema notifica que los cambios se guardaron correctamente con el siguiente mensaje. Daremos clic en "Aceptar".



AVISO


Configuración guardada correctamente

ACEPTAR

Con esto terminamos la configuración de la carpeta de almacenamiento de respaldos.

Omisión de empresas.

Con ALEISER Respalda, podrás seleccionar empresas para que no formen parte de la lista de empresas a respaldar, omitiéndolas de la lista. Para realizar ésta configuración, deberemos de dar doble clic a la empresa que deseamos omitir. Se mostrará una ventana como la siguiente, donde deshabilitaremos la casilla "Incluir la empresa en el respaldo" y daremos clic en "Aceptar". De ésta forma ALEISER Respalda no creara el respaldo de dicha empresa.



1 → Incluir empresa en el respaldo

Ruta de respaldo base de datos C:\Compac\Empresas\ctCONT

Ruta de respaldo ADD C:\Compac\Index\respaldos

Días de expiración del respaldo _____

Tiempo de espera respaldo (seg.) 1800

Aplicar a todas las empresas que tienen configuración especial:


CANCELAR ACEPTAR → 2

Nota: Si se habilita la casilla "Aplicar a todas las empresas con configuración especial" señalada con la flecha azul, la configuración se aplicara a todas las empresas.


Notificación de resultados por e-mail.

ALEISER Respalda tiene la función de enviar un correo electrónico con una bitácora de resultados a la dirección que nosotros especifiquemos.


Para realizar esto, damos clic en el botón "Configurar e-mail" y nos mostrará una ventana como la siguiente. Daremos clic en el botón "Nuevo" para agregar las direcciones de correo electrónico a donde se enviarán las bitácoras de resultados.




Ingresaremos el nombre y e-mail del destinatario, como se muestra a continuación y daremos clic en el botón de "Aceptar". (Se puede agregar más de una dirección de e-mail).




Se notifica el resultado del registro con el siguiente mensaje.



El sistema envía los correos por defecto de una cuenta con dominio *aleiser.mx*. En caso de que necesitemos que los correos sean emitidos con un dominio diferente, daremos clic en el botón “Configurar SMTP” en el panel de configuración de e-mail.



Se mostrará una ventana como la siguiente, donde habilitaremos la casilla "Utilizar con servidor propio". Cuando marquemos ésta opción, se habilitarán los campos necesarios para la configuración del SMTP. Cuando hayamos terminado de llenar los campos, daremos clic en el botón "Guardar".



Configuración SMTP

Utilizar con servidor propio: ← 1

Dirección del servidor SMTP: _____

Nombre de usuario: _____

Contraseña: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Puerto: _____


Utiliza SSL:

CANCELAR GUARDAR ← 2

Hasta aquí, hemos terminado de configurar los destinatarios que recibirán su bitácora por correo electrónico.

Programación de respaldos automáticos.

Para comenzar con la configuración de la tarea automática, debemos de dar clic en el botón "programar tarea" donde se mostrará una nueva ventana y un mensaje donde nos informa que, si existe una tarea previamente configurada, esta se sustituirá por la nueva, a lo que daremos clic en "Aceptar".



ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RESPALDOS

VER INSTANCIAS GUARDADAS BUSCAR INSTANCIA BUSCAR EMPRESAS


Listado de empresas del servidor:

| EMPRESA | BASE DE DATOS | SISTEMA CONTROL | GUID ADD | ¿EXISTE BASE |
|---------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| CONT | | | 2280-7531-4030-866c-224a8b886882 | S |
| Gener | | | | S |

Base de datos encontradas: 2

EMPRESAS CON CONFIGURACIÓN ESPECIAL CONFIGURAR RESPALDO PROGRAMAR TAREA CONFIGURAR EMAIL

En la siguiente ventana llenaremos los campos necesarios de nuestra tarea automática.



Configurar Tarea Programada

Fecha en que iniciarán los respa Haga clic para seleccionar una fecha


Hora (hh:mm formato de 24h) _____

Usuario _____ **USAR ACTUAL**

Contraseña _____

CANCELAR ACEPTAR

Daremos clic en el campo de "Fecha en que iniciaran los respaldos" y seleccionaremos la fecha adecuada. Damos clic en "Ok".




2018
Lun, 30 de Jul 2018

< Julio 2018 >

| D | L | M | Mi | J | V | S |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

RESTABLECER CANCELAR OK ←

Después, llenaremos los otros campos, como se muestra en la siguiente imagen.



Configurar Tarea Programada

Fecha en que iniciarán los respa 30/07/2018

Hora (hh:mm formato de 24h) 21 00 ← 1

Usuario administrador **USAR ACTUAL** ← 2


Contraseña ***** ← 3

CANCELAR **ACEPTAR** ← 4

Es necesario que el equipo donde está instalado el sistema, cuente con una cuenta de usuario y contraseña para iniciar el equipo, ya que es un requisito obligatorio para la ejecución de la tarea automática.

Al dar clic en "Aceptar" Habremos terminado de configurar nuestro sistema ALEISER Respalda, podremos cerrar las ventanas desde la X.

Al llegar a la ventana principal del sistema, podremos ver que nos aparece nuestro listado de empresas a respaldar, como se muestra en la siguiente imagen.



| EMPRESA | BASE DE DATOS | SISTEMA CONTPAQI | RUTA DE RESPALDO | RUTA DE RESPALDO |
|--------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| GeneralesSQL | GeneralesSQL | CONTABILIDAD_BANCOS | C:\Drive | C:\Drive |


Empresas encontradas: 1 Seleccionar todas

INICIAR


LICENCIA: Válida para el RFC: hasta el 29-07-2019. Por favor guarde este número de serie, le servirá para reactivar el producto 2B5F3A6C-95C4-44DF-AF2C-

Así finaliza la configuración de ALEISER Respalda, asegurando tus respaldos y la información de tu empresa. Ahora, pasaremos a una configuración necesaria en la tarea programada de Windows, iremos a la aplicación "Programador de tareas" buscándolo en el inicio de Windows.

Cuando se ejecute la aplicación, daremos clic en “biblioteca de programador de tareas”, después ubicaremos la tarea con nombre “ALEISER_Respalda” creada por nuestro sistema, a la cual le daremos clic derecho y seleccionaremos “Propiedades” como se muestra a continuación.




Se mostrará una nueva ventana, donde deshabilitaremos la opción “No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos locales”. Después, daremos clic en “Aceptar”.




En caso de que el equipo donde tenemos instalado nuestro sistema ALEISER Respalda, sea una Laptop, deberemos de aplicar la siguiente configuración.

En la misma ventana de "Propiedades" de nuestra tarea programada, iremos a la pestaña "Condiciones" y deshabilitaremos la opción "Iniciar la tarea solo si el equipo está conectada a la corriente alterna". Después daremos clic en el botón "Aceptar", como se muestra a continuación.



Luego de esto, se veremos una nueva ventana donde ingresaremos la contraseña de Windows para iniciar el equipo y daremos clic en "Aceptar". Como se muestra en la siguiente imagen.




Terminando esto, procederemos a cerrar la aplicación de "Programador de tareas" y listo, habremos terminado de configurar nuestro sistema ALEISER Respalda.

Nota: En caso de presentar algún problema con la configuración de ALEISER Respalda, favor de contactar a su distribuidor, o de igual forma contactar al equipo de ALEISER en el sitio web oficial <https://respalda.aleiser.mx> en el apartado "Contacto".

Ejecución de respaldo manual.

Desde ALEISER Respalda, también puedes crear el respaldo de todas tus empresas configuradas, con un solo clic. Ejecutamos el sistema y en el panel inicial, daremos clic en el botón "Iniciar" y comenzara de manera inmediata.



VERSIÓN: 19.0.0.1

RESPALDO DE EMPRESAS EN UN CLIC

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CONFIGURACIÓN DE RESPALDOS

| EMPRESA | BASE DE DATOS | SISTEMA CONTPAQI | RUTA DE RESPALDO | RUTA DE RESPALDO |
|--------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| GeneralesSQL | GeneralesSQL | CONTABILIDAD_BANCOS | C:\Drive | C:\Drive |

Respaldando base de datos 1 de 1

Empresas encontradas: 1 Seleccionar todas

1 → INICIAR

LICENCIA: Válida para el RFC: hasta el 29-07-2019. Por favor guarde este número de serie, le servirá para reactivar el producto 2B5F3A6C-95C4-44DF-AF2C.

Al terminar de crear los respaldos nos muestra el siguiente mensaje, daremos clic en la opción que nosotros deseemos.

PREGUNTA

¿Desea enviar el archivo de la bitácora PDF por correo electrónico?

CANCELAR ACEPTAR

Después, nos pregunta si deseamos abrir la bitácora de resultados, seleccionaremos la opción que deseemos.

AVISO

¿Desea abrir la bitácora en PDF?

CANCELAR ACEPTAR

Y, por último, nos informa que el proceso se terminó de manera correcta.

AVISO

Proceso terminado

ACEPTAR